Changement mode accès réseau Vitual Box

Cliquer sur le bouton « Configuration »

a 🙆 🗛 🗛	🔅 Détails 🗐 Instantanés 🌍 Descr	ription
	🗏 Général	
Nouvelle Configuration Demarrer Oublier	Nom :	Ubuntu-10-04-Serveur
	Type d'OS :	Ubuntu
Ubur Configuration (Ctrl+5)		
	🔝 Système	
	Mémoire vive :	512 Mo
💓 Ubuntu-10-04-Serveur	Nombre de processeurs :	1
To Use Iteinte	Ordre d'amorçage :	Disquette, Disque CD/DVD, Disque dur
	Affichage	
	Mémoire vidéo :	12 Mo
	Accélération 3D :	Désactivée
	Accélération 2D :	Désactivée
	Serveur du bureau à distance (RDP) :	Désactivé
	Stockage	
	Contrôleur IDE	
	Maître secondaire IDE (CD/DVD):	ubuntu-10.04-server-i386.iso (667,97 Mio)
	Contrôleur SATA	
	Port SATA 0 :	Ubuntu-10-04-Serveur.vdi (Normal, 8,00 Gio)
	Do Son	
	Pilote hôte :	Windows DirectSound
	Contrôleur :	ICH AC97
	🗗 Réseau	
	Carte 1 :	InterPRO/1000 MT Desktop (NAT)
	🛞 Ports séries	
	Désactivé	
	AY HSB	

Cliquer sur la catégorie « Réseau »

🌞 Ubuntu-10-04-Serveur - Paramètres			
📃 Général	Réseau		
Systeme Affichage	Carte 1 Carte 2 Carte 3 Carte 4		
Stockage	🔽 Activer la carte réseau		
A	Mode d'accès réseau : NAT		
Réseau	Nom :		
	Avancé		
Ø USB			
Dossiers partages			
	Choisissez une catégorie à gauche puis passez la souris sur un paramètre pour avoir des		
	inrormacions a son sujec.		
	OK Annuler A	Aide	

Choisir le mode « Accès par pont »



Pour terminer, cliquer sur « Ok »

🌞 Ub	🔅 Ubuntu-10-04-Serveur - Paramètres 🛛 🔋 🔀				
	Général	Réseau			
	Système				
	Affichage	Carte 1 Carte 2 Carte 3 Carte 4			
9	Stockage	🔽 Activer la carte réseau			
₽	Son	Mode d'accès réseau : 🛛 Accès par pont 💿			
Ð	Réseau	Nom : Broadcom NetLink (TM) East Ethernet	ਤ		
	Ports séries		-		
Ø	USB				
	Dossiers partagés				
		Choisissez une catégorie à gauche puis passez la souris sur un paramètre pour avoir des			
		informations a son sujet.			
		OK Annuler Aide	;		